

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

### 113 Блузка ●●●

**Размеры 34/36, 38/40, 42/44**  
Длина по спинке ок. 68 см.

#### Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 2,00–2,05–2,10 м шириной 150 см; флизелин G 785; 9 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

#### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 34/36. Для размеров 38/40 и 42/44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 34/36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней меткой с одинаковыми интервалами.

#### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 6 см.

#### Раскрой:

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1 Полочка                        | 2х |
| 2 Боковая часть спинки           | 2х |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 5 Кокетка со сгибом              | 2х |
| 6 Верхняя часть рукава           | 2х |
| 7 Локтевая часть рукава          | 2х |
| 8 Стойка воротника со сгибом     | 2х |
| 9 Воротник со сгибом             | 2х |



а) 2 манжеты длиной по 40–42,5–45 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

#### Пошив:

■ Цельнокроенные с полочками подборта отвернуть на изнаночную сторону, верхние срезы приметать.

■ Спинка. На средней части спинки заложить и заутюжить складки в направлении меток-стрелок, вверх складки заметать. На боковых частях спинки цельнокроенные глубины складок заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. Боковые части спинки приколоть к средней части спинки, совместив сгибы боковых частей



с линиями совмещения. Выполнить внутренние швы складок, не доходя по ок. 10 см до размеченной линии нижнего края. Складки заметать вдоль верхнего среза.

■ Кокетка. Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе, заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку подвернуть и приметать над швами притачивания. С лицевой стороны кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Сметать срезы горловин и пройм внешней и внутренней кокеток.

■ Рукава. Для разрезов рукавов припуск по прямому короткому срезу каждой верхней части рукава (контрольная метка 7) и припуск по короткому срезу припуска под разрез каждой локтевой части рукава заутюжить на изнаночную сторону,

подвернуть и застрочить. Край разреза верхней части рукава наложить на припуск под разрез локтевой части рукава по линии совмещения, верхние срезы сметать.

■ Рукава втачать в проймы полочек, кокетки и спинки. Припуски швов заутюжить на рукава.


■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Стачать передние и верхние срезы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть. Приутюжить. Внешнюю стойку воротника втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю стойку подвернуть и приметать над швом втачивания внешней стойки. Стойку воротника отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.

■ Низ подборта еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа. На спинке внутренние швы складок выполнить до конца. Нижние концы припусков швов подвернуть наискосок и сшить.

■ На правой полочке обметать петли по разметке. На правом конце стойки воротника и на манжетах обметать по петле.



**План раскладки**  
при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.